

Utenti MAC

1) INSTALLAZIONE DRIVER KYOCERA

Scaricare il driver dal sito:

https://cdn.kyostatics.net/dlc/it/driver/all/kyocera_os_x_10_6.-downloadcenteritem-Single-File.downloadcenteritem.tmp/MacPhase41-2019.01.11.zip

e installare il pacchetto scaricato selezionando tra i tue driver proposti il driver Kyocera OS X 10.9+ Web build 2019.01.11.dmg

2) INSTALLAZIONE STAMPANTI

Aprire l'applicazione "Terminale"

(si trova dal menu principale Finder -> Vai -> Applicazioni -> Utility > Terminale)

a) per il driver di stampa in B/N copiare nel terminale il testo evidenziato di seguito in giallo e dare invio

```
lpadmin -p UNIPRINT_BN -L "UNIPRINT_BN" -E -v  
smb://157.27.6.31/UNIPRINT_BN -P  
/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/Kyocera\ TASKalfa\ 6002i.PPD
```



b) per il driver di stampa a COLORI copiare nel terminale il testo evidenziato di seguito in azzurro e dare invio

```
lpadmin -p UNIPRINT_COLORE -L "UNIPRINT_COLORE" -E -v  
smb://157.27.6.31/UNIPRINT_COLORE -P  
/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/Kyocera\ TASKalfa\ 6052ci.PPD
```



Chiudere il terminale.

3) OPZIONI DI STAMPA DRIVER KYOCERA


Dal menu “preferenze di sistema” (**icona con ingranaggio** sul dock o menu mela -> preferenze di sistema)

Selezionare Stampanti e Scanner

a) Selezionare la stampante UNIPRINT_BN -> Opzioni e forniture -> Opzioni

impostare le opzioni come indicato nella figura che segue

(per impostare punch unit bisogna prima selezionare la finitura 4000 fogli)



b) Inserire le stesse impostazioni anche per la stampante UNIPRINT_COLORE

Chiudere preferenze di sistema

4) **STAMPA di un documento**

a) Stampare il documento desiderato selezionando la stampante UNIPRINT_BN o UNIPRINT_COLORE.


b) **La prima volta** che si stampa vengono richieste le credenziali:

c) compare infatti un avviso sull'icona (triangolo giallo) dei lavori di stampa

cliccare sull'icona



per ricaricare i lavori di stampa



a) nella maschera di autenticazione inserire le proprie credenziali nella

forma:
ateneolidGIA

password

(mettere la spunta su memorizza credenziali)

Installando i driver di stampa viene installato anche il programma **Kyocera Print Panel** che può essere utilizzato per configurare ulteriormente il formato di stampa.

Si consiglia di aprirlo e di configurarlo per mantenerne sempre l'icona visibile sul dock

Per risparmiare carta si consiglia di creare un preset "fronte-retro" per tutte le stampanti. In questo modo di default viene stampato fronte-retro.